

INSTAL·LACIÓ DEL PROGRAMA INFORMÀTIC DE LA PGA

(en castellano más adelante)

ATENCIÓ: LLIJA ABANS D'INSTAL·LAR EL PROGRAMA

Perquè els programes, tant de la PGA com a *Gestió de Centres*, funcionen correctament s'ha de tindre configurat el monitor amb una resolució de **800 x 600** o major i amb el "**Grandària de font: Font xicoteta**", en cas contrari algunes pantalles no es podran visualitzar correctament. Per tant s'haurà de configurar des de *WINDOWS* en el <Inicio> <Configuración> <Panel de control> <Pantalla> <**Configuración**>

Abans d'instal·lar qualsevol programa és sempre recomanable realitzar còpies de seguretat de la informació existent en les carpetes (directoris) sobre les quals instal·larem.

Per a mantindre les dades de la PGA del curs passat ha d'instal·lar en la mateixa carpeta PGA. Així tindrà un històric de la PGA dels diferents anys. Recorde fer una còpia de seguretat. Esta opció és útil per als centres que no utilitzen GC ja que poden recuperar dades del professorat de l'any anterior.

NOTA: És convenient llegir el manual abans de procedir a instal·lar i treballar amb la PGA. La seua lectura ens evitarà molts errors. Recorde que esta i qualsevol altra informació sempre estarà actualitzada i ampliada en la Web <http://www.edu.gva.es/soporteg/>

INSTAL·LACIÓ DEL PROGRAMA PGA

A) Instal·lació des del/els fitxer/s que haja descarregat des d'Internet.

1. Abaixe els fitxers des d'Internet http://www.edu.gva.es/soporteg/v_val/desc.asp, escriga el seu codi de centre, seleccione la PGA i faça clic en el botó "Enviar". No execute el programa sinó que utilitze l'opció "Guardar", seleccionant una carpeta on guardar els arxius.

Codi de Centre	<input type="text" value="46000000"/>
Programa que desitja actualitzar	<input type="text" value="PGA (21/09/2007)"/>
<input type="button" value="Enviar"/> <input type="button" value="Restablir"/>	

En un sol fitxer
(5 MB)



o en disquets:


Instalar.exe (1.422Kb.)
disk2.pak (1.422Kb.)
disk3.pak (1.422Kb.)
disk4.pak (911Kb.)

2. Una vegada descarregats, faça doble clic en el fitxer "instal_pgarg.exe" o "instalar.exe" segons haja descarregat, respectivament, un fitxer o diversos per a disquets (el nom pot canviar depenent del tipus de PGA a instal·lar, per exemple "instal_pgaidi.exe" si es tracta de la PGA de E.O. Idiomes).
3. Una pantalla li mostrarà la informació del directori o carpeta d'instal·lació i de l'espai necessari, faça clic en "**Començar**".
4. Quan aparega el missatge "*Proces finalitzat, comença descompressió...*", faça clic en el botó **Acceptar**.
5. En uns instants apareixerà el missatge "*Instal·lació finalitzada*"; faça clic en el botó **Acceptar**.

Si l'instal·la en la carpeta PGA, i ja va utilitzar el programa l'any anterior, apareixerà un missatge pel fet que, com ja hi ha una versió anterior del programa, el procés d'instal·lació es transforma en una actualització. Faça clic a **Continuar**. (No restaure una còpia de seguretat anterior després d'haver actualitzat la versió).

B) Instal·lació des del CD-ROM (**només** en aquells centres que excepcionalment **se'ls haja** remés per no tindre Internet):

1. A l'introduir el CD en el lector s'arranca directament el programa d'instal·lació.
2. Per a iniciar la instal·lació, bastarà de polsar amb el ratolí sobre l'opció desitjada.
3. Polse sobre el botó d'Instal·lar perquè comence el procés.



Al final, tindrà l'accés directe en el seu escriptori i en Inici >> Programes >> PGA per a entrar en l'aplicació que possibilitarà la realització, impressió i exportació de la PGA.

TOT JUST COMENÇAR

La primera vegada que s'utilitza en el programa de la PGA se'ns demanarà el codi del centre. Només es pot introduir un centre educatiu pel seu codi. Una vegada introduït el codi, si es troba en la base de dades, apareixerà el centre a què fa referència.

Abans de guardar els canvis de la primera pantalla (icona del disquet) ha de passar a les següents subcarpetes “**Nivells d'ensenyança**” i “**Programes educatius**”. És fonamental indicar-li al programa els “**Nivells d'ensenyança**” en cas contrari el programa mostrarà constants errors. Si desitja afegir o canviar-los posteriorment pot anar a través del menú Auxiliars >> Mt.. De nivells del centre.

=====
=====

INSTALACIÓN DEL PROGRAMA INFORMÁTICO DE LA PGA

ATENCIÓN: LEA ANTES DE INSTALAR EL PROGRAMA

Para que los programas, tanto de la PGA como *Gestión de Centros*, funcionen correctamente se ha de tener configurado el monitor con una resolución de **800 x 600** o mayor y con el “**Tamaño de fuente: Fuente pequeña**”, de lo contrario algunas pantallas no se podrán visualizar correctamente. Por lo tanto se deberá configurar desde *WINDOWS* en el <Inicio> <Configuración> <Panel de control> <Pantalla> <Configuración>

Antes de instalar cualquier programa es siempre recomendable realizar copias de seguridad de la información existente en las carpetas (directorios) sobre las que vamos a instalar.

Para mantener los datos de la PGA del curso pasado debe instalar en la misma carpeta PGA. Así tendrá un histórico de la PGA de los diferentes años. Recuerde hacer una copia de seguridad. Esta opción es útil para los centros que no utilizan GC ya que pueden recuperar datos del profesorado del año anterior.

NOTA: Es conveniente leer el manual antes de proceder a instalar y trabajar con la PGA. Su lectura nos evitará muchos errores. Recuerde que ésta y cualquier otra información siempre estará actualizada y ampliada en la Web <http://www.edu.gva.es/soportegc/>

INSTALACIÓN DEL PROGRAMA PGA

A) Instalación desde el/los fichero/s que haya descargado desde Internet.

1. Baje los ficheros desde Internet http://www.edu.gva.es/soportegc/v_val/desc.asp, escriba su código de centro, seleccione la PGA y haga clic en el botón “Enviar”. No ejecute el programa sino que utilice la opción “Guardar”, seleccionando una carpeta donde guardar los archivos.

Codi de Centre	46000000
Programa que desitja actualitzar	PGA (21/09/2007)
<input type="button" value="Enviar"/> <input type="button" value="Restablir"/>	

En un sol fitxer
(5 MB)



o en disquets:

Instalar.exe (1.422Kb.)
disk2.pak (1.422Kb.)
disk3.pak (1.422Kb.)
disk4.pak (911Kb.)


2. Una vez descargados, haga doble clic en el fichero fichero “instal_pgarg.exe” o “instalar.exe” según haya descargado, respectivamente, un fichero o varios para disquetes (el nombre puede cambiar dependiendo del tipo de PGA a instalar, por ejemplo “instal_pgaidi.exe” si se trata de la PGA de E.O.Idiomas).
3. Una pantalla le mostrará la información del directorio o carpeta de instalación y del espacio necesario, haga clic en “**Comenzar**”
4. Cuando aparezca el mensaje “*Proceso finalizado, comienza descompresión ...*”, haga clic en el botón **Aceptar**
5. En unos instantes aparecerá el mensaje “*Instalación finalizada*”; haga clic en el botón **Aceptar**

Si lo instala en la carpeta PGA, y ya utilizó el programa el año anterior, aparecerá un mensaje debido a que, como ya existe una versión anterior del programa, el proceso de instalación se transforma en una

actualización. Haga clic en **Continuar**. (No restaure una copia de seguridad anterior después de haber actualizado).

B) Instalación desde el CD-ROM (solo en aquellos centros que excepcionalmente se les haya remitido por carecer de Internet):

1. Al introducir el CD en el lector se arranca directamente el programa de instalación.
2. Para iniciar la instalación, bastará con pulsar con el ratón sobre la opción deseada.
3. Pulse sobre el botón de **Instalar** para que comience el proceso.



Al final tendrá el acceso directo en su escritorio y en Inicio >> Programas >> PGA para entrar en la aplicación que posibilitará la realización, impresión y exportación de la PGA.

NADA MÁS EMPEZAR

La primera vez que se utiliza en el programa de la PGA se nos pedirá el código del centro. Sólo se puede introducir un centro educativo por su código. Una vez introducido el código, si se encuentra en la base de datos, aparecerá el centro al que hace referencia.

Antes de guardar los cambios de la primera pantalla (icono del disquete) debe pasar a las siguientes subcarpetas "**Niveles de enseñanza**" y "**Programas educativos**". Es fundamental indicarle al programa los "**Niveles de enseñanza**" de lo contrario el programa mostrará constantes errores. Si desea añadir o cambiarlos posteriormente puede ir a través del menú Auxiliares >> Mto. de niveles del centro.