

## PASSOS PER A POSAR EL PROGRAMA PGA EN XARXA

Per a instal·lar la PGA en xarxa, ha d'instal·lar el programa de la PGA en els dos ordinadors. A un d'ells li anomenen Servidor per que és el que té les dades, l'altre Client que serà el que va accedir a les dades del servidor. Els passos que s'ha de seguir són:

1- Compartir la carpeta C:\PGA com a accés total, en el servidor.

2- En el CLIENT, accedisca a entorn de xarxa, seleccione el servidor i amb el botó dret del ratolí sobre la carpeta C:\PGA seleccione connectar a unitat de xarxa. Atent amb el nom de la unitat lògica que li va a assignar ja que ho tindrem d'utilitzar després.

3- Busque en la carpeta C:\WINDOWS un fitxer que s'anomena "PGARG.INI", obrir-ho i modificar l'esbossa que posa `gsiniDirDatos=C:\PGA` per `gsiniDirDatos='La unitat lògica que ens ha assignat'`; per exemple `gsiniDirDatos=F:\`

Una vegada fet tot açò ja podrà accedir en xarxa a la PGA. Si té més ordinadors repetisca els passos 2 i 3 en cada un d'ells.

Donades les característiques de la PGA és convenient prendre algunes PRECAUCIONS, a l'utilitzar este programa en Xarxa, per exemple:

-A l'hora d'actualitzar el programa, obtindre una còpia de seguretat, importar dades, reorganitzar,... ha d'estar tancat el programa en el client.

-Si una persona està validant (comprovant dades) i una altra introduint dades la validació no serà correcta, etc.

*Para instalar la PGA en red, debe instalar el programa de la PGA en los dos ordenadores. A uno de ellos le llamaremos Servidor por que es el que tiene los datos, el otro Cliente que va a ser el que va acceder a los datos del servidor. Los pasos a seguir son:*

*1- Compartir la carpeta C:\PGA como acceso total, en el servidor.*

*2- En el CLIENTE, acceda a entorno de red, seleccione el servidor y con el botón derecho del ratón sobre la carpeta C:\PGA seleccione conectar a unidad de red. Atento con el nombre de la unidad lógica que le va a asignar puesto que lo tendremos que utilizar después.*

*3- Busque en la carpeta C:\WINDOWS un fichero que se llama PGARG.INI, abrirlo y modificar la línea que pone `gsiniDirDatos=C:\PGA` por `gsiniDirDatos='La unidad lógica que nos ha asignado'`; por ejemplo `gsiniDirDatos=F:\`*

*Una vez hecho todo esto ya podrá acceder en red a la PGA. Si tiene más ordenadores repita los pasos 2 y 3 en cada uno de ellos.*

*Dadas las características de la PGA es conveniente tomar algunas PRECAUCIONES, al utilizar este programa en Red, por ejemplo:*

*-A la hora de actualizar el programa, obtener una copia de seguridad, importar datos, reorganizar,... debe estar cerrado el programa en el cliente.*

*-Si una persona está validando (comprobando datos) y otra introduciendo datos la validación no será correcta, etc.*

A continuació s'adjunta el text de l'arxiu "pgarg.ini" del directori WINDOWS (en cada pc client). / A continuación se adjunta el texto del archivo pgarg.ini del directorio WINDOWS (en cada pc cliente).

```
[DATOS]
CONEXION=LOCAL

[VALORES]
gsINITAP=
gsinidat=dbpgavfp.dbc
gsinidatOra=dbpgaora.dbc
gsiniDirDatos=C:\PGA (ací haurà d'escriure la trajectòria real per exemple E:\PGA)
gsiniImport=C:\PGA\IMPORTA (ací haurà d'escriure la trajectòria real per exemple E:\PGA\IMPORTA)
gsiniLoader=c:\orawin95\bin

[ORACLE]
accesoODBC=PGAULTRA
usuario=CENTROSPC
NomORABD=ULTRA
```